

BMSAM-01
スマホケース

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 12×タテ約 19×マチ約 2cm



※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください

【材料】

表布: 約ヨコ45×タテ25

裏布: 約ヨコ45×タテ25

口金: 差し込み口金・丸型12cm・両カン付 1個
BM05-13(G), BM05-14(AG), BM05-15(N)

チェーンストラップ: 1本(小豆・120cm)

BM04-22(G), BM05-23(AG), BM05-24(N)


【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
接着剤、クリップ、口金入れベンチ、
口金つぶし など

※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。


◆製図◆

※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
※縫い代込み(0.7)



表・裏布
※表布・裏布共に
同様に裁断します

※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。
倍率を100%(実寸)に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100%(実寸)で印刷できているか確認してください。




清原株式会社
大阪市中央区南久宝寺町4-5-2
<https://www.kiyohara.co.jp/>



◆作り方◆


①左図を参考に製図して布を裁断する。

②表本体を中表に合わせて底を縫う。




※裏本体も同様に縫う

③両脇を縫い止まりまで縫う。
脇の縫い代を割って、マチを縫う。
裏本体も同様に縫う。




④表本体をおもてに返し、裏本体の中に入れる。
両脇の縫い代は割り、表本体・裏本体の脇を
合わせ、上部の返し口を残して縫う。



⑤返し口から、おもてに返し、返し口の縫い代を
中に入れ、上端から2mm～2.5mmを縫う。




⑥紙ひもを21.5cmに2本カットし、紙ひもと
裏本体の中心に印をつける。




⑦口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。

※口金の両端には付けなくてください。
※付け過ぎるとはみ出します。生地につくと取れません。




⑧口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の
溝に差し込む。


※バッグマイスターのゴールドの目玉クリップは使用しないでください。
口金に傷が付きやす。



⑨中心から左右に向かって、紙ひもを口金入れベンチで
差し込む。口金からはみ出る部分はカットする。



⑩口金が傷つかないように、あて布をはさみ、
リベットの上の4ヶ所をベンチでつぶし、
チェーンストラップをつけたら完成。



BMSAM-02
ふっくらポーチ

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 10×タテ約 9×マチ約 6cm

【材料】

表布: 約ヨコ40×タテ13
裏布: 約ヨコ40×タテ13
口金: 差し込み口金・丸型8cm・片カン付 1個
BM05-04(G)、BM05-05(AG)、BM05-06(N)

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
接着剤、クリップ、口金入れペンチ、
口金つぶし など



※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください




BAG MEISTER


◆作り方◆

①左図を参考に製図をし、布を裁断する。


②表本体の前面と側面、後面と側面をそれぞれ
中表に縫い、出来た2組を縫い合わせる。




③表本体をおもてに返し、裏本体の中に入れる。
縫い代は側面に倒したまま、表本体・裏本体を
合わせ、上部を返し口を残して縫う。



④返し口から、おもてに返し、返し口の縫い代を
中に入れ、上端から2mm～2.5mmを縫う。




⑤紙ひもを16.5cmに2本カットし、紙ひもと
裏本体の中心に印をつける。




⑥口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。

※カンの部分と、口金の両端には付けなくてください。
※付け過ぎるとはみ出します。生地につくと取れません。




⑦口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の
溝に差し込む。


※バッグマイスターのゴールドの目玉クリップは使用しないでください。
口金に傷が付きます。




⑧中心から左右に向かって、
紙ひもを口金入れペンチで差し込む。
口金から、はみ出た部分はカットする。




⑨口金が傷つかないように、あて布をはさみ
リベットの上の4ヶ所をペンチでつぶして、完成。



◆製図◆ ※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
※縫い代込み(0.7)



※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。
倍率を100% (実寸) に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100% (実寸) で印刷できているか確認してください。



清原株式会社
大阪市中央区南久宝寺町4-5-2
<https://www.kiyohara.co.jp/>



BMSAM-03
つまみマチポーチ

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 15×タテ約14×マチ約 4cm



【材料】

表布: 約ヨコ23×タテ33
裏布: 約ヨコ23×タテ33
口金: 差し込み口金・丸型12cm・片カン付 1個
BM05-10(G)、BM05-11(AG)、BM05-12(N)

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
接着剤、クリップ、口金入れペンチ、
口金つぶし など




※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください


※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。

◆製図◆

※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
※縫い代込み(0.7)



※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。
倍率を100%(実寸)に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100%(実寸)で印刷できているか確認してください。




清原株式会社
大阪市中央区南久宝寺町4-5-2
<https://www.kiyohara.co.jp/>



◆作り方◆


①左図を参考に製図して布を裁断する。

②半分に折り、両脇を縫い止まりまで縫う。
脇の縫い代を割って、マチを縫う。




※裏本体も同様に縫います。


③表本体をおもてに返し、裏本体の中に入れる。
両脇の縫い代は割り、表本体・裏本体の
脇を合わせる。




④上部を返し口を残して縫う。



⑤返し口から、おもてに返し、
返し口の縫い代を中に入れ、
上から2mm~2.5mmを縫う。




⑥紙ひもを21.5cmに2本カットし、
中心に印をつける。裏本体の中心にも印をつける。




⑦口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。

※カンの部分と、口金の両端には付けないください。
※付け過ぎるとはみ出します。生地が付くと取れません。




⑧口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の
溝に差し込む。


※バッグマイスターのゴールドの目玉クリップは使用しないでください。
口金に傷が付きます。



⑨中心から左右に向かって、紙ひもを口金入れペンチ
で差し込む。口金からはみ出た部分はカットする。



⑩口金に傷が付かないように、必ずあて布をささみ、
リベットの上の4カ所を口金つぶしでつぶして完成。



BMSAM-04
ショルダーバッグ

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 24×タテ約18×マチ約 6cm

【材料】

表布: 約ヨコ68×タテ34
裏布: 約ヨコ68×タテ34
口金: 差し込み口金・丸型21cm・両カン付 1個
BM05-31(G), BM05-32(AG), BM05-33(N)
チェーンストラップ: 1本 (小豆・120cm)
BM04-22(G), BM05-23(AG), BM05-24(N)

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
接着剤、クリップ、口金入れペンチ、
口金つぶし など

※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。




BAG MEISTER



※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください

◆製図◆

※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください ※縫い代込み(0.7)




※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。倍率を100%(実寸)に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100%(実寸)で印刷できているか確認してください。

清原株式会社
大阪市中央区南久宝寺町4-5-2
https://www.kiyohara.co.jp/




◆作り方◆


- ①左図を参考に製図して布を裁断する。
- ②本体とマチに、合印と切り込みを入れる。




- ③底中心を縫う。




- ④表本体と表マチを中表に縫い合わせ、縫い代を割り、マチの切り込みを折る。




- ⑤表本体をおもてに返し、裏本体の中に入れる。表本体・裏本体の脇を合わせ、上部の返し口を残して縫う。



- ⑥返し口から、おもてに返し、返し口の縫い代を中に入れ、上端から2mm～2.5mmを縫う。



- ⑦紙ひもを32.5cmに2本カットし、紙ひもと裏本体の中心に印をつける。



- ⑧口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。


※口金の両端には付けなくてください。

※付け過ぎるとはみ出します。生地につくと取れません。




- ⑨口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の溝に差しこむ。


※バッグマイスターのゴールドの目玉クリップは使用しないでください。口金に傷が付きまます。



- ⑩中心から左右に向かって、紙ひもを差し込む。口金からはみ出た部分はカットする。



- ⑪口金が傷つかないように、あて布をはさみリベットの上の4ヶ所をペンチでつぶし、チェーンストラップをつけたら完成。



BMSAM-05
ハンドバッグ

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 32×タテ約18×マチ約 9cm

【材料】

表布: 約ヨコ70×タテ65 裏布: 約ヨコ50×タテ80
(接着芯: ヨコ75×タテ115)
口金: 差し込み口金・丸型24cm 1個
BM05-34(G)、BM05-35(AG)、BM05-36(N)
角カン:(1.5cm) 4個

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
接着剤、クリップ、口金入れペンチ、
口金つぶし など



※表布が薄い場合は、
表本体・表まち・持ち手・タブの裏面に
接着芯を貼ってください

※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。

◆製図◆


※別紙、ご参照ください。




◆作り方◆

①別紙を参考に製図して布を裁断する。


②ポケットA・Bを作り、裏本体に縫い付ける。




③本体とまちを縫い合わせ、袋を作る。




④入れ口を縫う。




⑤持ち手を作る。2本作る



⑥タブを折り、角カンを通して本体につける。



⑦紙ひもを36cmに2本カットし、紙ひもと裏本体の中心に印をつける。




⑧口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。

※口金の両端には付けなくてください。
※付け過ぎるとはみ出します。生地が付くと取れません。




⑨口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の溝に差しこむ。


※バッグマイスターのゴールドの目玉クリップは使用しないでください。
口金に傷が付きます。



⑩中心から左右に向かって、紙ひもを差し込む。
口金からはみ出た部分はカットする。





⑪口金が傷つかないように、
あて布をはさみリベットの上の4ヶ所をペンチで
つぶしたら完成。



BMSAM-05
ハンドバッグ

単位:指定以外cm

- ◆製図◆ ※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
- ※縫い代込み(0.7) 内ポケットに0.5の箇所があります



※表布が薄い場合は、
表本体・表まち・裏まち・持ち手・タブの裏面に
接着芯を貼ってください

※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に
指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100% (実寸) で印刷できて
いるかを確認してください。

清原株式会社
大阪市中央区南久宝寺町4-5-2
<https://www.kiyohara.co.jp/>

